

E-Mail-Versand

FINN.ghost verschickt Fehlermeldungen und Zusammenfassungen per E-Mail. Der Versand ist technisch optional — praktisch ist er das Frühwarnsystem der Installation.

 SelectLine 

E-Mail 

?

STANDARD

M365-OAUTH

M365-APP-ONLY

Host

Port

☐ Verschlüsselte Verbindung

☐ Outlook365

Nutzer

Passwort

Absender

Absender Name

Empfänger

Betreff

Interval

SPEICHERN

Ohne Mailversand merkt niemand, dass eine Übertragung seit Tagen scheitert — die Meldung steht nur im Protokoll, und dort sieht niemand von selbst hinein. Diese Karte gehört deshalb zur Grundeinrichtung.

Ein- und ausschalten

Der Schalter in der Kartenüberschrift. Ausgeschaltet werden keine Mails verschickt und die Felder sind ausgeblendet.

Drei Wege

Die Karte hat drei Reiter:

Reiter	Wann
Standard	ein SMTP-Konto mit Benutzer und Kennwort
M365-OAuth	Microsoft 365, Versand über ein angemeldetes Konto
M365-App-Only	Microsoft 365, Versand ohne Benutzeranmeldung

Die beiden Microsoft-Wege stehen auf einer eigenen Seite. Siehe [E-Mail über Microsoft 365](#).

Reiter Standard

Feld	Inhalt
Host	SMTP-Server des Kontos
Port	üblich 465 (SSL) oder 587 (STARTTLS)
Verschlüsselte Verbindung	Verschlüsselung einschalten
Outlook365	Besonderheiten von Microsoft-365-Postfächern
Nutzer, Passwort	Zugang zum Postfach
Absender	abweichende Absenderadresse
Absender Name	Anzeigenname
Empfänger	Ziele, mehrere mit Komma getrennt
Betreff	Betreff der Meldungsmails
Interval	Zeitspanne in Minuten

Beim Speichern wird sofort eine **Testmail** verschickt. Kommt sie nicht an, stimmt etwas an den Angaben — dann lohnt der Blick ins Protokoll, dort steht die Antwort des Mailservers.

Was das Intervall bedeutet

Meldungen werden gesammelt und im eingestellten Abstand verschickt — nicht einzeln.

Das ist Absicht: Bei einer Störung entstehen viele gleichartige Fehler. Gesammelt ergibt das eine Mail, einzeln hunderte.

10 Minuten sind ein guter Startwert. Wer nur die Tagesübersicht braucht, kann höher gehen; unter 5 Minuten wird es unruhig.

Ein sinnvoller Betreff

Der Betreff steht in jeder Mail. Bei mehreren Installationen gehört hinein, um **welche** es sich handelt — etwa `FINN.ghost Shop` und `FINN.ghost Lager`.

Sonst sind die Mails nicht auseinanderzuhalten, sobald der zweite Ghost dazukommt.

Wenn keine Mails ankommen

Ursache	Abhilfe
Schalter aus	einschalten
Empfänger leer	Adresse eintragen
Anmeldung abgelehnt	Kennwort prüfen; bei Microsoft 365 einen der M365-Reiter nutzen
Port blockiert	Firewall für ausgehendes SMTP öffnen
Mails im Spam	Absenderadresse zur eigenen Domain passend wählen

Microsoft hat die Anmeldung per Benutzer und Kennwort für SMTP abgeschaltet. Für Microsoft 365 führt der Reiter *Standard* deshalb in der Regel nicht mehr zum Ziel.

Siehe [E-Mail über Microsoft 365](#).

Nächster Schritt

[E-Mail über Microsoft 365](#)

Created 2026-09-02 07:21:27 UTC by API

Updated 2026-09-02 10:39:39 UTC by API