FINN.lager

Kommission

- **Neu** — **Die Lagerbestätigung lässt sich abschalten.** Beim Kommissionieren war bisher zwingend erst der Lagerplatz und dann der Artikel zu bestätigen. Mit der neuen Einstellung *Lagerbestätigung* entfällt auf Wunsch der erste Schritt: Der Lagerplatz gilt sofort als bestätigt, gescannt wird nur noch der Artikel. Im Auslieferungszustand bleibt die Bestätigung eingeschaltet.

> Damit fällt eine der beiden Kontrollen weg. Sinnvoll ist das nur dort, wo der Lagerplatz ohnehin eindeutig ist — etwa in einem Lager ohne Platzverwaltung.

- **Neu** — **Position mit dem Scan des Artikels buchen.** Ist die neue Einstellung *Automatische Bestätigung* eingeschaltet, wird eine Position gebucht und weitergeschaltet, sobald der Artikel gescannt ist; das Bestätigen von Hand entfällt. Bei langen Laufwegen spart das je Position einen Griff zum Bildschirm. Die Einstellung greift nur bei Lagerartikeln und nicht, wenn die Menge von Hand einzugeben ist.
- **Behoben** — **Handelsstücklisten: Positionen erschienen doppelt.** Glich ein Zubehörartikel einem Bestandteil der Stückliste, tauchte dieser im Laufweg zweimal auf.

Packboard

- **Neu** — **Die Ursprungsbelegart ist einstellbar.** Das Packboard ging bisher fest vom Auftrag aus. Über die neue Einstellung *Belegtyp* lässt sich eine andere Belegart wählen, von der aus im Versand gearbeitet wird. Der Zielbeleg ist davon nicht betroffen — es entsteht weiterhin ein Lieferschein.

Abholung

- **Neu** — **Den Beleg am Gerät unterschreiben lassen.** Mit der Einstellung *Unterschrift ermöglichen* erscheint in der Abholung die Schaltfläche *Unterschreiben*. FINN.lager druckt den Beleg mit den aktuellen Positionen, der Kunde unterschreibt auf dem Gerät, und die Unterschrift wird auf der letzten Seite platziert — verschieben und in der Größe ändern

lässt sie sich dabei. Das unterschriebene PDF liegt danach als Journaleintrag *Unterschrift* am Beleg. Bisher ließ sich in der Abholung nichts unterschreiben.

> Gedruckt wird mit dem Druckformular, das für die Abholung hinterlegt ist. Ohne Formular bleibt die Schaltfläche gesperrt. Das Unterschriftsfeld sollte auf der letzten Seite stehen — nur diese wird zum Platzieren angezeigt.

- **Neu — Ware zurücknehmen.** Mit der Einstellung *Artikelzugang ermöglichen* steht neben *Abgang hinzufügen* die Schaltfläche *Zugang hinzufügen* bereit. Eine solche Position steht mit negativer Menge im Beleg und ist in der Liste als *Zugang* gekennzeichnet. Bisher ließen sich in der Abholung nur Abgänge erfassen.

> Die bisherige Schaltfläche *Artikel hinzufügen* heißt jetzt *Abgang hinzufügen*.

Fertigungslisten-Editor

- **Verbessert — Positionen vor dem Ersetzen oder Löschen einzeln abwählen.** Beim Ersetzen und Löschen zeigt der Dialog jetzt die betroffenen Positionen, gruppiert nach Fertigungsliste und zunächst alle ausgewählt. Bisher galt die Aktion für alle Positionen der ausgewählten Listen; wer eine davon ausnehmen wollte, musste die Liste ganz abwählen.
- **Behoben — Ausgewählte Unterlisten wurden übergangen.** Wurde im Baum eine Fertigungsliste unterhalb der obersten Ebene ausgewählt, blieben ihre Positionen bei der Aktion außen vor. Jetzt zählt die Auswahl auf jeder Ebene, und eine Unterliste unter mehreren ausgewählten Listen nur einmal.

Created 2026-09-18 11:17:24 UTC by FINN
Updated 2026-10-01 08:42:21 UTC by FINN