
Dispositionsboard

Das Dispositionsboard beantwortet die Leitfrage des Versands: *Welche Aufträge stehen an, und können wir sie liefern?* Es gehört auf einen großen Bildschirm und aktualisiert sich selbst.



Was angezeigt wird

Alle Aufträge der eingerichteten Belegart, die gedruckt sind, noch nicht abgeschlossen und mindestens eine offene Lagerartikelposition haben.

Je Beleg stehen in der Liste:

Spalte	Inhalt
Belegnummer	mit Barcode
Kunde	Anzeigename
Datum	Belegdatum
Liefertermin	Termin des Belegs
Nächster Termin	frühester Termin einer noch offenen Position
Bearbeitungsstatus	Status aus der SelectLine
Standort	Standort des Belegs
Bearbeiter	wer den Beleg bearbeitet

Aufklappen zeigt die Positionen mit Artikelbild, Menge, verfügbarem Bestand je Lager und je Standort.

> Der **nächste Termin** ist häufig wichtiger als der Liefertermin des Belegs: Er sagt, wann die erste Position fällig wird — und damit, wann das Lager anfangen muss.

Filtern

> Alle Filter lassen sich kombinieren. Das Board ist als Arbeitsmittel gedacht: Man stellt sich eine Sicht ein und arbeitet sie ab.

Filter	Beantwortet
Suche	Belegnummer, Kunde, Datum, Artikel in den Positionen
Standort	welcher Standort — oder alle
Lieferdatum	welche Aufträge sind an einem Tag fällig
Nächster Termin	welche Positionen werden an einem Tag fällig
Nur Belege mit Lieferdatum	die Aufträge ohne Termin ausblenden
Nur Positionen mit Lieferdatum	dasselbe auf Positionsebene
Lager und Lagerort	welche Aufträge betreffen dieses Lager
Verfügbarkeit	siehe unten

Verfügbarkeit

Zwei Filter, die sich einzeln oder gemeinsam setzen lassen:

- **Komplett verfügbare Belege** — jede Position ist vollständig lieferbar.
- **Teilweise verfügbare Belege** — mindestens eine Position hat Bestand, aber nicht alle sind vollständig lieferbar.

> Damit ist die häufigste Frage des Versands mit einem Klick beantwortet: *Was können wir heute vollständig rausschicken?* Diese Aufträge lassen sich direkt in der Kommission abarbeiten.

Siehe Kommission.

Der Weg ins Lager

Zu jedem Beleg wird die Belegnummer als **Barcode** angezeigt. Wer sie mit dem MDE-Gerät scannt, hat den Beleg in der Kommission ausgewählt.

> Das ist der gedachte Ablauf: Am Board wird entschieden, was gemacht wird, und am Gerät wird es gemacht. Niemand muss Belegnummern abschreiben.

Eigene Symbole

Über die Konfiguration lassen sich Symbole hinterlegen, die erscheinen, wenn eine Bedingung erfüllt ist — am Beleg oder an einer Position. Vorbelegt sind zwei:

- ein Symbol für Belege mit **Produktionsartikeln**
- ein Symbol für Belege mit **Fertigungsartikeln**

Weitere sind frei definierbar: aus welcher Angabe, welcher Vergleich, welcher Wert, welches Symbol, welche Farbe. Eine Legende erklärt die Symbole im Board.

> Typische Beispiele: Aufträge aus dem Webshop kennzeichnen, Aufträge mit Express-Lieferbedingung hervorheben, Aufträge von A-Kunden markieren.

Eigene Spalten

Zusätzliche Spalten lassen sich aus den Beleg- und Positionsangaben ergänzen — mit eigener Bezeichnung und passendem Datentyp. Spalten vom Typ Ja/Nein können auf Wunsch zugleich als eigene Filter erscheinen.

Aktualisierung

Das Board lädt sich in einem einstellbaren Abstand neu; vorbelegt sind 300 Sekunden.

> Ein sehr kurzer Abstand belastet die Datenbank, weil zu allen Positionen Bestände ermittelt werden. Fünf Minuten sind für die Disposition in der Regel schnell genug.

Artikelbilder werden nur geladen, wenn das eingeschaltet ist — das ist die zweite Stellschraube für die Ladezeit.

Einstellungen dieses Moduls

Einstellung	Wirkung
Belegtyp	welche Belegart angezeigt wird
Status	eigene Symbole samt Bedingung
Zusätzliche Belegspalten	weitere Spalten aus dem Beleg
Zusätzliche Positionsspalten	weitere Spalten aus der Position, auch die Artikeltexte (Langtext, Dimensionstext, Bestelltext, Infotext)
Zusätzliche Filter anzeigen	Ja/Nein-Spalten als Filter anbieten
Artikelbilder abfragen	Bilder in den Positionen zeigen
Nur Positionslagerbestand anzeigen	Bestände auf das Lager der Position begrenzen
Aktualisierungsinterval	Abstand in Sekunden

Weiter

Anlieferungsboard

Created 2026-08-19 17:04:41 UTC by FINN
Updated 2026-10-21 10:28:20 UTC by FINN