

Abholung

Der Kunde steht am Lager und nimmt Ware mit. Die Abholung erfasst genau diesen Fall: Kunde wählen, Artikel scannen, Beleg abschließen — und der Kunde geht mit Lieferschein.

Lieferschein LS082

10001 - Ladenverkauf

43.39 EUR
Netto

51.64 EUR
Brutto

+ ARTIKEL HINZUFÜGEN

Sessel
100001
Fremdsprache (E)

1 Stück / 25.82 EUR

Sessel
100001
Fremdsprache (E)

1 Stück / 25.82 EUR

< 1 >

Kunde und Beleg

Zuerst wird der Kunde gewählt. Ist ein **Standardkunde** hinterlegt, ist er vorausgewählt — das entspricht der Kassenfunktion der SelectLine und ist für Laufkundschaft gedacht.

Danach entsteht ein neuer Beleg, oder es wird ein bereits offener Beleg dieses Kunden fortgesetzt. Offene Belege werden unter *Offene Belege* angeboten.

Welche Belegart entsteht, ist einstellbar — üblich sind Lieferschein oder Auftrag. Die Wahl entscheidet, ob dabei Bestand ausgebucht wird: Ein Lieferschein lagert aus, ein Auftrag nicht.

Artikel erfassen

Über *Artikel hinzufügen*. Gescannt oder gesucht werden können Artikelnummer, EAN, Serien- und Chargennummer sowie die Bezeichnung.

Bei einer auslagernden Belegart braucht FINN.lager zusätzlich das **Lager**. Ist *Automatische Lagererfassung* eingeschaltet, wird ein Lager mit ausreichendem Bestand selbst gewählt; andernfalls wird gefragt.

Ohne ausreichenden Bestand am gewählten Platz wird die Position abgewiesen. Bei Serien- und Chargenartikeln muss die Nummer an diesem Platz tatsächlich liegen.

Positionen ändern

Solange der Beleg nicht abgeschlossen ist, lässt sich jede Position ändern oder löschen:

- **Menge** anpassen
- **Einzelpreis** anpassen, wenn die Preisanzeige eingeschaltet ist
- Position **löschen**

Zusätzlich lassen sich am Beleg *Ihr Zeichen* und *Ihr Auftrag* erfassen — für die Bestell- oder Abholnummer des Kunden.

Preise und Erlös

Drei Anzeigen sind einstellbar:

Anzeige	Zeigt
Preise	den Einzelpreis der Position, netto und brutto
Erlös	den Rohertrag der Position, absolut und in Prozent
Bestand	den verfügbaren Bestand des Artikels

Der Erlös ist eine kaufmännische Kennzahl. Ob sie im Lager sichtbar sein soll, ist eine Entscheidung der Geschäftsführung — nicht des Lagers. Standardmäßig ist sie aus.

Beleg abschließen

Über die Schaltfläche mit der grünen Zielflagge. Bis dahin lassen sich Positionen ergänzen, ändern und löschen.

Nach dem Abschluss zeigt FINN.lager die **Belegnummer als Barcode** an.

Damit lässt sich der Beleg direkt in der SelectLine Kasse aufrufen und bezahlen — Barcode vom Gerät scannen, Beleg ist da. Das ist der schnellste Weg von der Abholung zur Zahlung.

Gedruckt wird über die Druckfunktion; angeboten werden die für den eigenen Standort hinterlegten Formulare. Siehe [Druckformulare und Makros](#).

Einstellungen dieses Moduls

Einstellung	Wirkung
Standardkunde	Kunde, der vorausgewählt wird
Belegtyp	welche Belegart die Abholung erzeugt
Preise anzeigen	Einzelpreis der Positionen zeigen
Erlös anzeigen	Rohertrag der Positionen zeigen
Bestand anzeigen	verfügbaren Bestand zeigen
Automatische Lagererfassung	Lager mit Bestand selbst wählen
Zusätzliche Informationen	welche Positionsangaben als Details erscheinen

Weiter

[Artikel bestellen](#)