

Anlieferungsboard

Das Gegenstück zum [Dispositionsboard](#): Es zeigt, was **hereinkommt**. Damit lässt sich die Rampe planen — wie viel kommt heute, wie viel ist überfällig.

Was angezeigt wird

Alle Bestellungen der eingerichteten Belegarten, die gedruckt und noch nicht abgeschlossen sind. Lieferantenretouren erscheinen nicht.

Je Bestellung:

Spalte	Inhalt
Belegnummer	mit Barcode
Lieferant	Name und Nummer, dazu die Anschrift
Datum	Bestelldatum
Liefertermin	Termin der Bestellung
Lieferstatus	siehe unten
Standort	Standort der Bestellung

Aufklappen zeigt die Positionen mit Artikel, Menge, Lager, Termin und dem Lieferstatus je Position.

Der Lieferstatus

FINN.lager rechnet aus Liefertermin und offenen Positionsterminen einen Status und färbt ihn:

Status	Bedeutung
--------	-----------

Überfällig	der früheste Termin liegt in der Vergangenheit
Heute	heute fällig
Morgen	morgen fällig
Restwoche	noch in dieser Kalenderwoche fällig
N Tage entfernt	später
Kein Lieferdatum	es ist kein Termin hinterlegt

Bei den Positionen kommt **Empfangen** hinzu — die Position ist vollständig geliefert.

Maßgeblich ist der **früheste** Termin aus Beleg und offenen Positionen. Eine Bestellung mit vier Positionen zu vier Terminen erscheint also so früh, wie ihre erste Teillieferung erwartet wird.

Mehrere Belegarten

Es lassen sich mehrere Belegarten einrichten; jede erscheint als eigene Registerkarte. Welche beim Öffnen vorausgewählt ist, ist einstellbar.

Sinnvoll dort, wo neben normalen Bestellungen weitere Belegarten hereinkommen — etwa Streckengeschäfte oder Lohnbearbeitung.

Diese Belegarten gelten zugleich als die Bestellungen, die der Wareneingang durchsucht. Wer hier eine Belegart ergänzt, ergänzt sie auch dort.

Siehe [Wareneingang](#).

Filtern

Filter	Wirkung
Suche	Belegnummer, Lieferant, Artikel
Standort	ein Standort oder alle
Nur offene Positionen	bereits empfangene Positionen ausblenden

Den Wareneingang starten

Zwei Wege vom Board in die Annahme:

Barcode scannen

Die Belegnummer wird als Barcode angezeigt. Wer sie mit dem MDE-Gerät scannt, hat die Bestellung im [Wareneingang](#) geöffnet.

Einem Mitarbeiter zuweisen

Über **Zustellung** lässt sich die Bestellung an einen angemeldeten Benutzer senden. Auf dessen Gerät erscheint sofort *Bestellung empfangen* mit der Frage, ob sie im Wareneingang geöffnet werden soll.

Damit wird das Board zum Leitstand der Rampe: Der Disponent sieht die Lieferung und schickt sie auf das Gerät des Kollegen, der sie annehmen soll. Kein Zuruf, keine abgeschriebene Nummer.

Zur Auswahl stehen nur Benutzer, die gerade angemeldet sind. Wer sich abgemeldet hat, kann nichts empfangen.

Aktualisierung

Der Abstand ist einstellbar; vorgelegt sind 300 Sekunden.

Einstellungen dieses Moduls

Einstellung	Wirkung
Belegtypen	welche Belegarten als Registerkarten erscheinen
Default Belegtyp	welche beim Öffnen vorausgewählt ist
Aktualisierungsintervall	Abstand in Sekunden

Weiter

[Packboard](#)

Created 2026-08-19 17:04:42 UTC by API

Updated 2026-08-21 09:19:09 UTC by API