


Anmeldung

FINN.lager wird im Browser aufgerufen. Wer sich anmeldet, meldet sich an der SelectLine an — es gibt keine eigene Benutzerverwaltung mit eigenen Kennwörtern.



The screenshot shows a login interface with a light gray background. At the top, there are two tabs: 'ANMELDUNG' in red text and 'RFID' in gray text. Below the tabs is a white rectangular form. Inside the form, there are two input fields: 'Nutzer' and 'Passwort', each followed by a horizontal line for text entry. At the bottom right of the form is a button labeled 'ANMELDEN' in gray capital letters.

Anmelden mit Benutzer und Kennwort

Auf der Registerkarte **Anmelden** werden Nutzer und Passwort des SelectLine-Zugangs eingegeben. Aus dieser Anmeldung ergibt sich zugleich, **wer** gebucht hat: Der Mitarbeiter wird in den Belegen eingetragen, und die Rechte in FINN.lager hängen an seinem Benutzerkürzel.

Weil die Anmeldung an der SelectLine erfolgt, gelten auch die Berechtigungen der SelectLine. Was ein Benutzer dort nicht darf, kann er über FINN.lager ebenfalls nicht tun.

Anmelden per RFID

Auf der Registerkarte **RFID** genügt es, den RFID-Ausweis an das Gerät zu halten. Das ist im Lager die bequemste Variante: keine Tastatureingabe mit Handschuhen, kein Kennwort auf einem

geteilten Gerät.

Damit das funktioniert, sind zwei Dinge nötig:

1. Beim Mitarbeiter muss in der [Rechteverwaltung](#) der RFID-Zugang eingerichtet sein — Schlüssel des Ausweises sowie der zugehörige SelectLine-Zugang.
2. Das Gerät muss NFC lesen können und der Browser muss es unterstützen.

Das Lesen von RFID-Ausweisen im Browser können bislang nur Android-Geräte mit Chrome. Auf iPhone, iPad und am PC steht die Registerkarte zwar da, findet aber kein Lesegerät. Dort bleibt die Anmeldung mit Benutzer und Kennwort.

Ohne Anmeldung arbeiten

Für abgeschlossene Bereiche — etwa ein festes Terminal an der Rampe — lässt sich die Anmeldung ganz abschalten. Dann arbeiten alle mit einem hinterlegten Zugang.

Ohne Anmeldung ist in den Belegen nicht mehr nachvollziehbar, wer gebucht hat, und die Rechtevergabe je Mitarbeiter greift nicht. Das ist nur für Geräte sinnvoll, die niemand außerhalb des Lagers erreichen kann.

Automatische Abmeldung

Ist die automatische Abmeldung eingeschaltet, wird nach einer Stunde abgemeldet. Auf Geräten, die im Lager herumliegen, ist das die sinnvolle Einstellung — ein liegen gelassenes Gerät bleibt sonst mit fremder Anmeldung offen.

Wenn keine Rechte gesetzt sind

Meldet sich ein Mitarbeiter an, für den noch keine Rechte hinterlegt sind, erscheint der Hinweis *Es wurden keine Berechtigungen für Sie gesetzt* und die Anmeldung wird nach wenigen Sekunden beendet. Das ist kein Fehler, sondern der noch fehlende Eintrag in der [Rechteverwaltung](#).

Weiter

[Rechte vergeben](#)

Created 2026-08-19 17:04:33 UTC by API

Updated 2026-08-21 09:18:26 UTC by API