

# Zeitsteuerung der Module (allgemein)

## Die Prozesse

Die Zeitsteuerung kann aktiviert bzw. deaktiviert werden, dies wirkt sich auf alle Module innerhalb einer Ghost-Installationen aus. Bei inaktiv, sind Anpassungen an den Einstellungen ebenfalls nicht möglich. Das manuelle starten einzelner Prozesse ist über den Play Button immer möglich.

Timer	letzte Ausführung	nächste Ausführung	Intervall
<b>Allgemein</b>			
XDATZUORD exportieren			00:00:00 ▶
Stammdaten synchronisieren			00:00:00 ▶
Extratabelle exportieren			00:00:00 ▶
ElasticSearch Vollindex			00:00:00 ▶

In der Spalte "Timer" sind die verschiedenen Prozesse zur besseren Übersicht in Gruppen aufgelistet. Bei vorhandenen Einstellungen zum Intervall ist unter "letzte Ausführung" und "nächste Ausführung" der Status zu erkennen.

Unter dem Punkt Intervall können mit einem Klick auf die Uhrzeit Einstellungen vorgenommen werden,

00:00:00

Feste Zeit
 Parallel ausführen

SPEICHERN

Tragen Sie eine Uhrzeit ein (zum Beispiel 05:00:00), wird die Aufgabe alle 5 Stunden ausgeführt. Aktivieren Sie zusätzlich "**Feste Zeit**", so wird die Aufgabe jeden Tag im 05:00 Uhr ausgeführt.

In der Regel werden nie zwei Aufgaben gleichzeitig durchgeführt. Bei parallelen Aufgaben kommt keine Warteschlange zum Einsatz. Die jeweilige Aufgabe bekommt dann den Status "warten". Möchten Sie die Warteschlange für eine Aufgabe ausschalten, so wählen Sie den Schalter "**Parallel ausführen**" an.

## Welche Daten werden bei der Zeit Steuerung berücksichtigt

Dies unterscheidet sich bei den einzelnen Bereichen. In der folgenden Übersicht möchte ich auf ein paar typische Bereiche eingehen

Stammdaten synchronisieren Extratabellen exportieren Artikelgruppen exportieren Artikelbestand exportieren (komplett) Kunden exportieren	Alle Datensätze aus betroffenen Tabellen
Artikel allgemein	Hier werden vom betroffenen Artikel alle Informationen Übertrag. Artikeldaten, Preis, Bestand, Bilder
Preise exportieren Artikelbestand exportieren (geändert) Status exportieren	Datensätze mit einem "geändertam" > seit Start der letzten Übertragung
geänderte Artikel exportieren	Datensätze mit einem "geändertam" > seit Start der letzten Übertragung

XDATZUORD exportieren	Datensätze mit einem "geändertam" > seit Start der letzten Übertragung Zudem muss eine die im Datensatz genannte Datei im Pfad vorhanden sein. Ist das nicht der Fall, wird auch der Datensatz nicht übertragen. Bei mehrfach Benennung von Dateinamen, wird diese nur einmal übertragen.
-----------------------	---

## Status-, Log Meldungen:

Hier sieht man aktuelle Statusmeldungen vom Ghost. Für Detaillierte Informationen können Sie [hier](#) den kompletten Log einsehen.

Typ	Datum	Nachricht
Ghost_INFO	23.08.23 10:00:00	"Alte Logeinträge gelöscht!" C:\DAKO\FINN.ghost_
Ghost_INFO	23.08.23 09:00:00	"Alte Logeinträge gelöscht!" C:\DAKO\FINN.ghost_
Ghost_INFO	23.08.23 08:00:01	"Alte Logeinträge gelöscht!" C:\DAKO\FINN.ghost_
Ghost_INFO	23.08.23 07:00:00	"Alte Logeinträge gelöscht!" C:\DAKO\FINN.ghost_
Ghost_INFO	23.08.23 06:00:00	"Alte Logeinträge gelöscht!" C:\DAKO\FINN.ghost_
Ghost_INFO	23.08.23 05:00:00	"Alte Logeinträge gelöscht!" C:\DAKO\FINN.ghost_

---

Created 2022-09-07 07:46:53 UTC

Updated 2025-11-13 11:13:47 UTC by Jank