

Manuelle Lagerung

Einlagern, Auslagern, Umlagern — die drei Buchungen, für die man sonst an den PC müsste. FINN.lager erzeugt daraus eine manuelle Lagerung in der SelectLine.

↓ EINLAGERN

↑ AUSLAGERN

↕ UMLAGERN

MEHR ▼

 **Sessel**
100001

×

 **Hauptlager**
100
Bestand: 6

...

-

1,00

Stück

+

↓ EINLAGERN

Die drei Aktionen

Aktion	Was passiert
Einlagern	Bestand kommt an einen Lagerplatz hinzu
Auslagern	Bestand wird von einem Lagerplatz entfernt
Umlagern	Bestand wechselt von einem Platz auf einen anderen

Welche Aktionen ein Mitarbeiter überhaupt sieht, wird je Recht festgelegt — siehe [Rechte vergeben](#). Welche beim Öffnen vorausgewählt ist, ist einstellbar.

Die Trennung der Rechte ist bewusst: Einlagern darf oft jeder, der Ware annimmt. Auslagern greift in den Bestand ein und ist deshalb häufig einem kleineren Kreis vorbehalten.

Ein- und Auslagern

1. **Artikel** scannen oder suchen.
2. **Lager** wählen. Angeboten werden die Läger des eigenen Standorts; ist beim Artikel ein Standardlager hinterlegt, steht es oben.
3. Bei Serien- oder Chargenartikeln die **Nummer** angeben, gegebenenfalls mit **Verfallsdatum**.
4. **Menge** erfassen und buchen.

Beim Auslagern muss der Bestand am gewählten Platz tatsächlich vorhanden sein — sonst weist FINN.lager die Buchung ab. Das ist Absicht: Ein Minusbestand am Lagerplatz wäre in der SelectLine nur mühsam zu bereinigen.

Umlagern

Beim Umlagern kommen zwei Läger ins Spiel: **Quelllager** und **Ziellager**. Beide werden oben angezeigt, solange der Vorgang läuft.

Ob das Quelllager nach jeder Buchung zurückgesetzt wird, ist einstellbar:

Einstellung	Passend für
Quelllager zurücksetzen — ein	jede Umlagerung hat eine andere Quelle
Quelllager zurücksetzen — aus	vieles vom gleichen Platz wegräumen

Einen ganzen Lagerplatz umlagern

Über **Lagerplatz umlagern** wird der komplette Inhalt eines Platzes auf einen anderen umgebucht — mit allen Artikeln, Serien- und Chargennummern und Verfallsdaten.

Das ist der Vorgang für Umbauten im Lager: Regal wird geräumt, Inhalt geht en bloc auf den neuen Platz. Von Hand wären das dutzende Einzelbuchungen.

Vorher mit der Lagerinfo prüfen, was auf dem Platz liegt. Die Umlagerung nimmt alles mit — auch Ware, die eigentlich woanders hingehört.

Siehe [Lagerinfo](#).

Belege in der SelectLine

Jede Buchung wird zu einer manuellen Lagerung. Es lässt sich ein neuer Beleg anlegen oder ein bestehender ergänzen — praktisch, wenn eine größere Umlagerung als ein Vorgang dokumentiert werden soll.

Weiter

[Wareneingang](#)

Created 2026-08-19 17:04:38 UTC by API

Updated 2026-08-21 09:47:57 UTC by API